



## OpenCPN, selon Shoreline

[Plan du site](#) ---> [Plus loin](#) ---> Les plug-in : GE, l'écran de Google earth dans celui d'OpenCPN

P\_05 GE : Google earth

Validité : 3.0

[Version pdf imprimable](#)

A quoi ça sert ?

- Nous l'appellerons "GE".
- Il permet d'afficher dans une fenêtre, les vues fournies, par le logiciel Google Earth, de la zone ou vous naviguez.
  - Et ceci même en l'absence d'accès à internet, sous réserve, d'avoir chargé, dans le cache de Google earth, les images de la zone de navigation avant de partir en navigation.
  - Pour charger les images dans le cache, vous pouvez utiliser le logiciel "GEROUTE" développé par P Higgins.
    - Des explications concernant ce logiciel sont données [ici](#).

[Up](#)

Télécharger le complément

- Selon la version d'OpenCPN, différentes versions successives ont été mises en ligne.
  - Toutes les versions sont téléchargeables sur cette page, de la version pour OpenCPN 2.5 à celle pour OpenCPN 3.0 :
    - <http://opencpn.org/ocpn/downloadplugins>
- Une fois téléchargé et dézippé, placer le fichier ".dll" dans le dossier "plugin" du dossier d'installation d'OpenCPN.
  - Le lieu où se situe le dossier d'installation d'OpenCPN, selon de votre système d'exploitation, est indiqué en bas du premier onglet de l'aide d'OpenCPN accessible par l'icône bleue "?" de la barre d'icônes.

[Up](#)

Activation du complément :

Après l'installation d'OpenCPN, la barre d'icônes du haut de l'écran, ne comporte pas l'icône de ce complément

[Up](#)

L'outil "GE" n'est pas en service. -----> Avant tout, il faut mettre en service l'outil "GE" :

- Mise en service de l'outil "GE" :
  - Aller dans la "Boite à outils", onglet "Compléments",
  - Cliquer sur l'icône "GE".

[Up](#)



Cliquez sur "Permettre"

Du changement.



[Up](#)

- A ce stade, l'outil est activé et l'icône est affichée:



L'icône "GE" dans la barre d'icônes.




L' icône "GE" et son infobulle.

[Up](#)

*Choisir vos préférences :*

- Aller dans la boîte à outils, onglet "Compléments",
- Cliquer sur la ligne "GE",
- Cliquer sur le bouton "Préférences".
- Choisissez vos options d'affichages telles qu'elles seront utilisées dans la fenêtre qui s'ouvre pour afficher les images satellites.



[Up](#)

- Dans la barre d'icônes, l'icône du complément change d'aspect pour montrer que cette fonction est active.



[Up](#)

*Cela donne quoi ?*


- Préalable :
  - Le logiciel Google earth doit avoir été installé sur votre PC.
  - Si ce n'est pas le cas, commencez par le télécharger et l'installer.
    - Lien de téléchargement : [Télécharger](#)

[Up](#)


- Lorsque vous cliquez sur l'icône GE dans la barre d'icônes d'openCPN, le logiciel Google Earth s'ouvre.
- Le logiciel Google earth restera ouvert en arrière plan. Sa fenêtre reproduira complètement celle qui s'affichera dans OpenCPN.



- La fenêtre Google earth s'ouvre dans l'écran d'OpenCPN
- L'icône du complément passe en stade "actif" dans la barre d'icônes.



- Accrochage de la fenêtre GE :
  - Prendre la fenêtre de GE et la pousser vers la gauche (pousser loin)
  - La fenêtre s'accroche sur le côté gauche de la fenêtre d'OpenCPN et occupe automatiquement toute la hauteur de l'écran.
- Dimension de la fenêtre :
  - Vous pouvez re-dimensionner la largeur de la fenêtre GE en plaçant le curseur de la souris sur le bord droit de celle ci.
- Déplacement de la carte :
  - Si vous avez coché la case située sous l'image dans la fenêtre GE, l'image suit automatiquement le déplacement de la carte.
- En navigation :
  - Lorsque le bateau se déplace sur la carte, le bateau se déplace aussi dans la fenêtre GE
  - Une trace s'affiche aussi dans la fenêtre GE si l'option ad-hoc a été sélectionnée dans les préférences de GE.



[Aller au plan du site](#)

[Haut de page](#)

Copyright : Ce site web est protégé contre toute utilisation commerciale.  
Dernière modification de cette page : 19/07/2012